


Anleitung Thunderbird – Bürgernetz Weihenstephan Einrichtung eines neuen E-Mail-Kontos

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten einrichten wollen, und dies ist bei Thunderbird möglich, so müssen Sie für jedes Konto diesen Einrichtungsvorgang mit den entsprechenden Daten wiederholen.

1. Starten sie den E-Mail-Clienten Thunderbird



Klicken sie auf „Neues Konto“ erstellen.

2. Es öffnet sich der Konten- Assistent

Konten-Assistent

Neues Konto einrichten

Um Nachrichten empfangen zu können, müssen Sie zuerst ein Konto anlegen. Dieser Assistent sammelt Informationen, die notwendig sind, um ein neues Konto einzurichten. Wenn Sie die abgefragten Daten nicht kennen, kontaktieren Sie bitte Ihren Systemadministrator oder Internet Service Provider. Wählen Sie den Konten-Typ, den Sie einrichten möchten:

E-Mail-Konto

RSS-Konto

Google Mail

Newsgruppen-Konto

Klicken sie auf „E-Mail-Konto“

3. Name und E-Mail-Adresse

Konten-Assistent

Identität

Diese Informationen erhalten Empfänger Ihrer Nachrichten. Geben Sie den Namen an, der im Feld "Von" Ihrer gesendeten Nachrichten erscheinen soll (Beispiel "Hermann Maier").


Ihr Name:

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an. Diese Adresse ist jene, die andere verwenden, um Ihnen Nachrichten zu senden (zum Beispiel "benutzer@beispiel.de").

E-Mail-Adresse:

Tragen Sie unter E-Mail-Adresse die komplette Adresse ein, die Sie mit Ihren Zugangsdaten erhalten haben.

4. Server Informationen



Konten-Assistent

Server-Informationen

Wählen Sie den Typ Ihres Posteingang-Server.

POP IMAP

Geben Sie den Posteingang-Server ein (zum Beispiel "mail.beispiel.de").

Posteingang-Server:

Deaktivieren Sie diese Option, um für dieses Konto eine separate Ordner-Hierarchie mit eigenem Posteingang zu erhalten.

Globaler Posteingang (im Lokalen Konto)


Ihr bestehender Postausgang-Server (SMTP) " " wird verwendet. Einstellung bei Bedarf später unter "Extras" > "Konten..." ändern.

Wählen Sie als Posteingangs-Server den Typ „POP“.

Tragen Sie als Posteingangs-Server den in Ihren Zugangsdaten aufgeführten POP3-Server ein.

Eventuell angezeigte Informationen zum Postausgangs-Server ignorieren Sie bitte in diesem und den folgenden Dialogschritten.

5. Benutzername



Konten-Assistent

Benutzernamen

Geben Sie den Benutzernamen ein, der Ihnen vom E-Mail-Provider gegeben wurde (zum Beispiel "hmaier").

Posteingang-Server Benutzername:

Ihr Postausgang-Server (SMTP) Benutzername " " wird verwendet. Einstellung bei Bedarf später unter "Extras" > "Konten..." ändern.

Als Posteingangs-Server Benutzername geben Sie bitte den in Ihren Zugangsdaten aufgeführten Benutzernamen ein.

6. Konten-Bezeichnung

Konten-Assistent

Konten-Bezeichnung

Geben Sie eine Bezeichnung für das Konto ein, mit der das Konto im Programm erscheinen (zum Beispiel "Arbeits-Konto", "Privat-Konto" oder "News-Konto").

Konten-Bezeichnung:

A red arrow points to the text input field containing "Mustermann-Weihenstephan".

In diesem Feld tragen Sie den frei wählbaren Namen für Ihre Konten-Bezeichnung ein. Sie dient nur für die Kennzeichnung des Kontos in Ihrem Thunderbird.

7. Zusammenfassung

Konten-Assistent

Zusammenfassung

Bitte prüfen Sie, ob die Angaben korrekt sind:

Konten-Bezeichnung:	Mustermann-Weihenstephan
E-Mail-Adresse:	max.mustermann@weihenstephan.org
Posteingang-Server Benutzername:	max.mustermann@weihenstephan.org
Posteingang-Server:	pop3.weihenstephan.org
Typ des Posteingang-Server:	POP3
Postausgang-Server (SMTP) Benutzername:	
Postausgang-Server (SMTP):	

Nachrichten jetzt herunterladen

The last two rows of the table are enclosed in a red rectangular box.

Die Daten für den Postausgang-Server werden in den nächsten Schritten festgelegt.


Entfernen Sie für diesen Vorgang das Häkchen bei „Nachrichten jetzt herunterladen“

8. Einrichten des Postausgangs-Servers und Komplettierung der Serverdaten über „Konten-Einstellungen bearbeiten“.



Klicken Sie auf „Konten-Einstellungen bearbeiten“.

9. Postausgangs-Server einstellen bzw. hinzufügen



Gehen Sie im linken Register ganz nach unten. Dort finden Sie den Eintrag „Postausgangs-Server (SMTP)“

Klicken sie auf diese Zeile. Es öffnet sich nun das Dialogfeld für die Poatausgangs-Server.

Klicken Sie auf „Hinzufügen...“


10.SMTP-Server Daten festlegen



Tragen Sie in diesem Dialogfeld die Daten entsprechend dem hier gezeigten Beispiel ein. Ggf. entnehmen Sie anderslautende Daten für „Server“ und „Benutzername“ aus den Ihnen zugesandten Zugangsdaten.

Unter „Verschlüsselte Verbindung verwenden“ setzen Sie dies bitte auf „Nie“. Bei Verwendung von verschlüsselten Verbindungen kann es möglich sein, dass diverse Internet-Security-Software auf Ihrem PC, wie z.B. Virenschanner oder Firewall Probleme verursachen.

11. Ergänzung von Konten-Einstellungen



Klicken Sie nun links bei dem Kontenregister auf das neu erstellte Konto. Hier z.B. „Mustermann-Weihenstephan“

Unter „Postausgangs-Server (SMTP)“ klicken Sie rechts auf den kleinen Pfeil und wählen Sie den für dieses Konto gültigen SMTP-Server Eintrag aus.

12. Weitere Server-Einstellung

Klicken Sie nun links auf „Server-Einstellung“. Es wird ein Dialogfeld geöffnet, in dem diese Einstellung zu sehen ist.



Markieren Sie bei „Verschlüsselte Verbindung verwenden“ wie im Beispiel „Nie“.

13. Ihr Thunderbird ist nun für dieses Konto fertig konfiguriert.

Es fehlt lediglich noch die Passworteingabe.

14. Passwort-Eingabe

Beim nächsten Senden oder Abrufen von Mails öffnet sich automatisch nachfolgender Dialog zur Eingabe Ihres Passwortes, das Sie mit Ihren Zugangsdaten erhalten haben.



Wenn Sie zukünftig Ihr Passwort nicht immer eingeben wollen, können Sie es im Thunderbird auch speichern, indem Sie in das kleine Kästchen klicken und dort dabei ein Häkchen setzen.

